


## Instalando o Sistema Automaticket em rede.

### SERVIDOR:




1. Na máquina que será o servidor, siga normalmente as instruções de como instalar o programa de acordo com o seu sistema operacional.  
[WINDOWS XP](#)  
[WINDOWS VISTA](#)  
[WINDOWS 7](#)
2. Importe o arquivo "evento\_XXXX.aut" que foi enviado por e-mail no servidor, após feita a importação pela primeira vez, não é necessário que o sistema Automaticket esteja aberto no servidor, apenas a máquina estando ligada já basta.

3. Agora vamos obter o endereço IP do servidor para configurar nos outros terminais.


- Clique em Iniciar
- Clique em Executar.



- Aparecerá a seguinte janela




- Digite "cmd" sem as aspas.
- Pressione Enter ou clique em OK




- Aparecerá a seguinte janela.



- Digite "ipconfig" sem aspas



- Pressione Enter
- Aparecerá as configurações de rede do seu computador que no caso é o servidor do sistema Automaticket.



```
ca C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Proprietário>ipconfig

Configuração de IP do Windows


Adaptador Ethernet Conexão local:

    Sufixo DNS específico de conexão . . : bs2.local
    Endereço IP . . . . . : 192.168.6.97
    Máscara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway padrão . . . . . : 192.168.6.254

C:\Documents and Settings\Proprietário>_
```

- Anote o número que esta escrito na frente do campo "Endereço IP", no meu caso é o 192.168.6.97, esse é o IP da sua maquina.

## CLIENTES:



4. Agora siga normalmente as instruções de como instalar o programa de acordo com o seu sistema operacional em cada uma das máquinas que irão utilizar o sistema conectadas ao servidor.

[WINDOWS XP](#)

[WINDOWS VISTA](#)

[WINDOWS 7](#)

5. Terminada a instalação vamos configurar o sistema para funcionar em rede.

- Abra o sistema Automaticket normalmente.



- Clique em Configurações



- Apague o conteúdo campo "Servidor" o qual esta preenchido com "localhost".
- Digite o Endereço IP do seu servidor obtido anteriormente, no meu caso é o 192.168.6.97
- Ficará como mostra a imagem a baixo.
- Clique em Salvar depois em Fechar



- Feche o sistema Automaticket e abra novamente.
- Pronto o sistema já esta funcionando através da rede.
- Agora clique em Relatórios e Clique em Geral
- Aparecerá a seguinte tela.



- Digite a senha que foi informada no seu e-mail e clique em OK
- Aparecerá o relatório do evento que esta importado no servidor

## Automaticket

Total de convites	=	1000
Convites Utilizados	=	0000
Convites não Utilizados	=	1000

### Evento Detalhado

#### Convites Não Utilizados

	Total de Geral	Total Distinto	Valor
MASCULINO R\$30,00 - Azul	0100	0100	3.000,00
MASCULINO R\$20,00 - Azul	0200	0200	4.000,00
MASCULINO R\$12,00 - Azul	0100	0100	1.200,00
FEMININO R\$8,00 - Lilas	0100	0100	800,00
FEMININO R\$15,00 - Lilas	0150	0150	2.250,00
FEMININO R\$10,00 - Lilas	0350	0350	3.500,00
<b>Total</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>14.750,00</b>

- Clique em Evento
- Clique em Entrada do Evento
- Pronto, inicie a entrada do evento

